

Kurzbeschreibung der Installation für erfahrene Anwender :

Vor der Installation müssen Sie eine Komplettsicherung des HZ.optimax-R39 durchführen. Anschließend notieren Sie sich das Installationslaufwerk und -Ordner. Vergewissern Sie sich, dass alle Anwender den HZ.optimax-R39 und die HZ.Tools-R39 beendet haben. Führen Sie einen Download von HZ.optimax-R39 von der HZ Homepage durch. Starten Sie das Installationsprogramm und geben Sie das richtige Laufwerk und den richtigen Installationsordner ein, den Sie zuvor notiert haben. Nachdem das Installationsprogramm beendet ist, starten Sie wie gewohnt den HZ.optimax-R39. Jetzt führt der HZ.optimax-R39 die Prüfung der Datenbanken und der Reports durch. Anschließend melden Sie sich im HZ.optimax-R39 an und unter Einstellungen / Lizenzintrag geben Sie Ihren Lizenzintrag ein.

Ausführliche Beschreibung Schritt für Schritt :

1. Schritt: Führen Sie eine Datensicherung vom HZ.optimax-R39 durch.


Verwenden Sie dazu Ihr Datensicherungsprogramm bzw. prüfen Sie Ihr tägliches Sicherungsarchiv.

2. Schritt: Vergewissern Sie sich, dass kein anderer Benutzer im Programm ist

Vor allem bei Mehrplatzsystemen fragen Sie Ihre Kollegen, ob Sie das Programm HZ.optimax-R39 und die HZ.tools-R39 verlassen haben.

3. Schritt: Notieren Sie das Installationslaufwerk und –Ordner (Installationsverzeichnis)

Starten Sie das Programm HZ.optimax-R39. Im *Anmeldebildschirm* steht das Laufwerk und der Ordner des Installationsverzeichnisses (siehe Abbildung). Bei Netzwerken steht z.B. F:\WHZB32 oder U:\WHZB32 wie in unserem Beispiel.



Anmeldebildschirm HZ.optimax-R39 mit Installationslaufwerk und –Ordner (Installationsverzeichnis)

4. Schritt: Beenden auch Sie dem HZ.optimax-R39


Mit der Taste ESC für Abbruch schließen Sie diesen Anmeldebildschirm und beenden das Programm.

5. Schritt: www.HZ-Software.com Seite HZ.optimax-R39 aufrufen

Starten Sie die Homepage von HZ Software und gehen Sie auf die Seite HZ.optimax-R39. Bis Sie zu dem Link HZ.optimax-R39 Setup kommen (siehe Abbildungen).



dann...




HZ Software Homepage, Seite HZ.optimax-R39 und Link Setup

6. Schritt: Downloaden Sie das Setup vom HZ.optimax-R39 und starten Sie das Programm

Der Download des Setup HZ.optimax-R39 wird durchgeführt. Nach dem Download starten Sie das Programm.

7. Schritt: Setup-Startbildschirm


Nach kurzer Zeit meldet sich der Startbildschirm des Setup-Assistenten (siehe Abbildung). Sie werden nochmals auf die Datensicherung und diese Installationsanweisung hingewiesen. Klicken Sie auf *Weiter*.



Startbildschirm des Setup-Assistenten mit Hinweis auf die Datensicherung und diese Installationsanweisung

6. Schritt: **WICHTIG: Eingabe Ihres Installationsverzeichnis!**

Unter **Schritt 3** haben Sie **Ihr Installationsverzeichnis** notiert, dass Sie auswählen bzw. eingeben müssen!



Standardvorschlag vom Setup-Assistenten C:\WHZB32

Sollte C:\WHZB32 nicht richtig sein, können Sie über die Schaltfläche *Durchsuchen* **Ihren notierten Installationspfad**, wie im Beispiel U:\WHZB32 auswählen. Anschließend klicken Sie dann auf *Weiter*.



Wahl des richtigen Zielverzeichnisses für das Setup vom HZ.optimax-R39

7. Schritt: Bestätigung des Installations-Typ Standard

Belassen Sie den Installations-Typ *Standard* und klicken Sie auf *Weiter* (siehe Abbildung).



8. Schritt: Programmgruppe bestätigen

Belassen Sie den vorgeschlagenen Namen *HZSoftware* für die Programmgruppe und klicken Sie auf *Weiter*.



Bildschirm zur Auswahl der Programmgruppe

9. Schritt: Kontrollbildschirm bestätigen


Kontrollieren Sie zum Abschluss Ihre Wahl vom Installationsverzeichnis usw. und klicken Sie auf *Weiter*.



Kontrollbildschirm

10. Schritt: Meldebildschirm für Installationsverlauf

Sie erhalten zur Information den Installationsverlaufbildschirm (siehe Abbildung).



Installationsbildschirm


11. Schritt: Abschlussbildschirm für Installationsverlauf

Sie erhalten zur Information den Abschlussbildschirm des Installationsprogramms (siehe Abbildung).




Abschlussbildschirm der Installation

Klicken Sie auf *Fertigstellen* und warten Sie bis sich Ihr Desktop (Bildschirm Ihres PCs) zeigt. Starten Sie Ihren HZ.optimax-R39 wie gewohnt vom Icon auf Ihrem Desktop



12. Schritt: Start des HZ.optimax-R39 (nach dem Setup)

Sie erhalten die Abfrage, ob Sie ein *Update der Datenbanken* durchführen wollen. Beantworten Sie dies mit *Ja*, damit die Datenbanken mit Ihren Geschäftsdaten geprüft und upgedatet werden.




Abfrage, ob Sie ein Update vom HZ.optimax-R39 durchführen wollen

Nach der Prüfung der HZ.optimax-R39 Datenbanken melden Sie sich wie gewohnt im Anmeldebildschirm an.

13. Schritt: Geben Sie den Lizenzbeitrag ein

Gehen Sie auf *Einstellungen / Lizenzregistrierung*. Geben Sie buchstabengenau Ihren Lizenzbeitrag ein und klicken Sie auf den *grünen Haken* (siehe Abbildung).



Bildschirm Lizenzbeitrag

Das HZ Team wünscht Ihnen mit Ihrem neuen HZ.optimax-R39 viel Erfolg bei Ihrer täglichen Arbeit. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Setup haben, so wenden Sie sich an unsere HZ Hotline.